

Mössa med ytmönster i två färger



Garn: Sockgarn i enfärgat, t ex vitt Opal eller Admiral 1 nystan och ett nystan Zauberball i den färg man gillar, i beskrivningen är den blå.

Stickor: 2,0 mm och 2,5 mm, strumpstickor eller rundstickor.

Masktäthet är slätstickning på stickor 2,5 (stickat runt med bara rätstickning) 24 maskor på 10 cm. Om provlappen görs genom att sticka fram och tillbaka med aviga varv blir masktätheten oftast annorlunda. Mössan passar en vuxen och är elastisk, resåren är ca 46 cm om den inte sitter på ett huvud och den fungerar upp till huvud som är ganska stora, cirka 56 cm

Resåren kommer att stickas på 162 maskor på stickor 2,0 mm och mössan på 200 maskor på 2,5 mm.

För att få en fin rundad kant nertill på mössan så börjar vi på ett speciellt sätt:

Tag ett garn i samma grovlek som mössan ska stickas i, men i avvikande färg. Lägg upp hälften av antalet maskor som ska stickas i resåren + 1 maska på stickor 2 mm.

Lägg alltså upp 82 maskor mycket löst. När uppläggnigen är gjord tas garnet av och resåren stickas med Zauberballgarnet.

1 Sticka ett varv med bara räta maskor. Slut inte stickningen till en cirkel, sticka bara som om det skulle bli en lapp.

2 Vänd och sticka nästa varv så här: Sticka en rät maska, sticka en avig i den tråden som går mellan maskorna som stickades på första varvet. Upprepa detta hela varvet fram till sista maskan, där stickas en avig i den tvärgående tråden tillsammans med sista maskan. Sticka alltså ihop den tvärgående tråden med den sista maskan till en avig maska. Nu har varvet 162 maskor.

3 Nu sluts stickningen ihop till en cirkel. Sätt en stickmarkör där varvet börjar. *Sticka en rät maska, lyft en maska med garnet framför maskan*. (Garnet läggs alltså på hitsidan om arbetet när maskan lyfts över från vänster sticka till höger precis som den är.) Upprepa det som står mellan * och * hela varvet.

4 På nästa varv, lyfts de räta maskorna med garnet bakom arbetet och de aviga stickas (avigt förstås). Upprepa detta hela varvet.

5, 6 Upprepa dessa två varv med lyfta maskor ytterligare en gång. Efter dessa varv med lyfta maskor stickas nu räta maskor med det vita garnet i de räta maskorna och aviga maskorna med Zauberball.

Sticka 8 varv (eller fler varv i resåren om den ska vara högre) på detta sätt i resår med två färger.

Byt till stickor 2,5 mm och sticka ett varv med Zauberball och sticka enbart räta maskor.

På nästa varv fortsätts med räta maskor och antalet maskor ökas från 162 till 224.

Till exempel kan man öka så här: (öka 1, sticka 3 räta x 19 gånger), (öka 1, sticka 2 räta x 23 gånger), (öka 1, sticka 3 räta 19 gånger), sticka 2 räta öka 1. $162+62=224$

Nu börjar mönstret och det stickas med två färger. I mönstret förekommer på varv 6 och 12 en enkel knut som stickas så här:

Knut: Sticka löst i nästa maska, 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig, 1 rät. Lyft därefter med spetsen av vänster sticka 2:a, 3:e, 4:e och 5:e maskan över den sist stickade maskan på höger sticka.

Ökningar görs genom att sticka en avig maska först i den främre maskbågen och därefter en avig i den bakre maskbågen på samma maska. För att inte texten ska bli svårläst står det i beskrivningen "öka 1 avigt".

Mönster

Det som står inom parentes stickas med Zauberballgarnet och de övriga maskorna är det enfärgade garnet.

Varv 1: *4 räta, (2 räta), 1 rät, (1 vriden rät), 1 rät, (2 räta), 3 räta * upprepa det som står mellan * och* hela varvet.

Varv 2: *2 aviga, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), öka 1 avigt (se förklaring ovan), (1 vriden rät), öka 1 avigt, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 3: *3 aviga, (2 räta), 2 aviga, (1 vriden rät), 2 aviga, (2 räta), 2 aviga * upprepa hela varvet.

Varv 4: * 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), öka 1 avigt, 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, öka 1 avigt, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt * upprepa hela varvet.

Varv 5: *2 aviga, (2 räta), 3 aviga, (1 vriden rät), 3 aviga, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 6: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, (1 knut) (se förklaring ovan) 3 aviga, (2 räta), 1 avig* upprepa hela varvet.

Varv 7: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, 1 rät, 3 aviga, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 8: *(1 vriden rät), öka 1 avigt, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 3 aviga, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), öka 1 avigt * upprepa hela varvet.

Varv 9: *(1 vriden rät), 2 aviga, (2 räta), 5 aviga, (2 räta), 2 aviga * upprepa hela varvet.

Varv 10: *(1 vriden rät), 1 avig, öka 1 avigt, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), öka 1 avigt, 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 11: *(1 vriden rät), 3 aviga, (2 räta), 3 aviga, (2 räta), 3 aviga * upprepa hela varvet.

Varv 12: *(1 knut), 3 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga* upprepa hela varvet.

Nu börjar mönstret om men varv 1 är annorlunda

Varv 1: *1 rät, 3 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga* upprepa hela varvet.

Fortsätt med varv 2 – 12 och upprepa dessa 2 gånger så att mönsteromgången totalt har stickats 3 gånger. Eller till önskad längd om mössan önskas högre.

Nu minskas för kullen:

Varv 1: stickas som tidigare *1 rät, 3 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga* upprepa hela varvet.

Varv 2: *2 aviga, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig, 2 aviga, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), öka 1 avigt, (1 vriden rät), öka 1 avigt, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 3: *3 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 5 aviga, (2 räta), 2 aviga, (1 vriden rät), 2 aviga, (2 räta), 2 aviga * upprepa hela varvet.

Varv 4: * 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), öka 1 avigt, 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, öka 1 avigt, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt * upprepa hela varvet.

Varv 5: *2 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, (2 räta), 3 aviga (1 vriden rät), 3 aviga, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 6: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 1 avig, (1 knut), 1 avig, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, (1 knut), 3 aviga, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 7: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 1 avig, 1 rät, 1 avig, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, 1 rät, 3 aviga, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 8: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 3 aviga, 2 maskor stickas ihop avigt, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 9: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 3 aviga, (2 räta), 1 avig, (1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt, 1 avig, (2 räta) 1 avig.* upprepa hela varvet.

Varv 10: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor avigt, drag den lyfta maskan över de hopstickade (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 11: *(1 vriden rät), 1 avig, (2 räta), 1 avig, (2 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 12: *(1 knut), 1 aviga, (1 rät, lyft 1 sticka ihop 2, drag den lyfta över de hopstickade, 1 rät), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 13: *1 rät, 1 avig, (3 räta), 1 avig * upprepa hela varvet.

Varv 14: 2 aviga * (3 räta), 3 aviga* upprepa och sluta med 1 avig.

Varv 15: 2 maskor stickas ihop avigt *(3 räta), 3 aviga, (3 räta), 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt* upprepa och sluta med en avig i stället för att sticka ihop 2.

Varv 16: 1 avig * (3 räta), 3 aviga, (3 räta), 2 aviga* upprepa och sluta med 1 avig.

Varv 17: 1 avig * (3 räta), 1 avig, 2 maskor stickas ihop avigt, (3 räta), 2 aviga* upprepa och sluta med 1 avig i stället för 2 aviga.

Varv 18: 1 avig * (3 räta), 2 aviga* upprepa och sluta med 1 avig i stället för 2 aviga.

Varv 19: 1 avig * (1 rät, 2 maskor stickas ihop rätt), 2 aviga* upprepa och sluta med en avig i stället för 2 aviga.

Varv 20: 1 avig * (2 räta), 2 maskor stickas ihop avigt* avsluta med att sticka ihop varvets sista maska med den första maskan.

Varv 21: *(2 maskor stickas ihop rätt), 1 avig* upprepa hela varvet.

Varv 22: *(1 rät), 1 avig* upprepa hela varvet.

Varv 23: *(2 maskor stickas tillsammans rätt genom bakre maskbågarna), upprepa hela varvet.

Varv 24: sticka tillsammans maskorna 2 och 2 rätt, hela varvet.

Tag av tråden och drag genom återstående maskor, drag åt och fäst alla trådar.

©BarbroWilhelmsson 2017

Beskrivningen är fri att använda för personligt bruk, inte för försäljning.